OUTILS

Ce logiciel ne nécessite pas de licence pour fonctionner.

Logiciel de configuration des éléments technique communs à tous les logiciels. Ce logiciel permet aussi de reprogrammer le dongle, de faire des purges de données et de faire la maintenance des bases de données.

1 IDENTIFICATION

Le nom de l'utilisateur et le mot de passe par défaut sont ***ADMIN***.

INFORMATIONS
Peut contenir plusieurs lignes concernant :

- La date de la dernière sauvegarde
- La date d'expiration de votre dongle
- La date d'expiration de votre assistance
- La date de la dernière maintenance

DRAPEAUX
Choix de la langue dans laquelle vous voulez utiliser le programme. Si vous n'en choisissez pas la langue utilisée sera définie par votre compte.

ACTIVER
Saisissez votre code personnel dans le champ ***Code*** et cliquez sur le bouton ***Activer*** ou appuyez sur la touche ***Entrée*** du clavier. Si votre code n'est pas correct ou que vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel, un message vous prévient sinon vous pouvez continuer.

QUITTER
Quitte le logiciel.

Ce bouton permet d'accéder à cette documentation.

Ce bouton en bas à coté du numéro de version permet d'afficher des informations génériques sur les différents logiciels.

Ce bouton permet d'afficher la ou les procédures existantes pour ce logiciel.

2 CONFIGURATION



Serveur : adresse IP du serveur ou se trouve la base de donnée.
Base de données : Chemin d'accès à la base de données. Si l'adresse du serveur est différente de **127.0.0.1** ce champ n'est pas modifiable sinon il contient le chemin d'accès au fichier de la base de données.
Emplacement de la sauvegarde : emplacement par défaut ou les sauvegardes vont être enregistrées.
Dossier temporaire : dossier ou sont stockés les fichiers temporaires.

2.1 FICHIER

Permet de choisir une base de données sur votre disque dur.

2.2 VALIDER

Sauvegarde la configuration en vérifiant la validité des informations saisies.

2.3 MAINTENANCE



Effectue une opération de maintenance sur la base de données. La maintenance permet de vérifier que votre base n'est pas endommagée, de réorganiser les données et d'accélérer les calculs. Il est fortement conseillé

d'effectuer une maintenance tous les 15 jours voir toutes les semaines. Tous les logiciels Heitz sur tous les ordinateurs doivent être arrêtés.

Cliquez sur le bouton ***Démarrer*** pour lancer la maintenance. Cette opération peut durer un certain temps selon la taille de votre base ou si celle-ci est endommagée.

2.4 RAZ MOT DE PASSE ADMIN

Permet, avec un code donné par les techniciens de la société Heitz, de réinitialiser le code de l'administrateur.

2.5 EXECUTION DE SCRIPT

Exécute un script sur la base de données sélectionnée. Vous ne pouvez pas l'utiliser sans l'assistance d'un technicien de la société HEITZ.

2.6 FIREBIRD

Indique la version du serveur Firebird® installé et si celui-ci est actif (Coche verte).

2.7 DONGLE

Indique si les drivers du dongle sont installés (Coche verte).

2.8 ASSOCIATIONS

Permet d'ajouter ou de supprimer l'association entre l'extension zHTZ et le logiciel de sauvegarde HEITZ.

2.9 SERVICE

Permet d'ajouter le logiciel 'Service' au lancement de Windows.

2.10 PAREFEU

Donne les informations sur l'état du pare-feu de Windows®. Le bouton ***Modifier*** est disponible lorsque le pare-feu est actif. Il permet d'afficher la page suivante :

Les coches vertes indiquent que les applications ou les ports concernés sont libérés dans le pare-feu de Windows®. Les boutons ***Ajouter*** permettent d'ajouter le port ou l'application concernée aux exceptions du pare-feu et les boutons ***Supprimer*** à les retirer des exceptions. Pour plus d'informations sur les pare-feux contactez votre informaticien. Certains logiciels nécessitent une redirection de certains ports sur votre routeur (Livebox, Freebox, …) :

Synchronisation : 3050 (Redirigés vers le serveur)
Connexion à distance : 3050, 3051 (Redirigés vers le serveur)

Serveur WEB : 80 (redirigé vers l'ordinateur exécutant le serveur WEB voir la documentation de ce logiciel)

3 DONGLE



Informations contenues sur le dongle du serveur.

3.1 RELIRE

Relis les informations se trouvant sur le dongle.

3.2 MISE A JOUR

Reprogrammation du dongle par Internet. Cette opération permet de mettre à jour les licences, la liste des établissements pour les franchises. Cette opération nécessite que la connexion à Internet soit active.

3.3 LICENCE

Permet de voir quels sont les ordinateurs qui utilisent actuellement les licences. Ce bouton n'est actif que si des licences sont utilisées.