SYNCHRONISATION

Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

Logiciel de synchronisation des données par Internet entre plusieurs établissements.

1 INFORMATIONS GLOBALES 2

1.1 AVERTISSEMENT 2
1.2 CONFIGURATION REQUISE 2

2 INFORMATIONS COMMUNES 2

2.1 RAPPORT 3
2.2 TEST 3
2.3 ANALYSER 3
2.4 ARRETER 3
2.5 MANUELLE 3
2.6 FERMER 3

1 INFORMATIONS GLOBALES

1.1 AVERTISSEMENT

ATTENTION :
Toutes les données, financières et comptables comprises,
sont échangées entre les différents établissements.

ATTENTION :
Toujours vérifier que la synchronisation se soit bien effectuée, en effet plusieurs facteurs peuvent altérer l'opération (Coupure du réseau Internet, micro coupure électrique, virus, problème matériel ou autres…).

1.2 CONFIGURATION REQUISE

- Accès internet permanent haut débit (câble ou ADSL) sur le serveur Heitz de chaque établissement; liaison 2 Mbit/s minimum.
- Pare-feu logiciel ou matériel des serveurs configurés pour libérer le port 3050 pour la connexion à la base de données.
- Déterminer le poste 'siège' (gestion et redistribution des données); c'est normalement le poste le plus puissant et avec au moins 1 Go de mémoire.
- Il est conseillé d'avoir une adresse IP fixe sur tous les serveurs ou mettre en place une adresse DNS dynamique comme : www.no-ip.com, www.dyndns.fr, etc.
- Il est préférable de protéger tous les serveurs (siège y compris) par un onduleur de type serveur.

2 INFORMATIONS COMMUNES

Ce bouton permet d'accéder à cette documentation.

Ce bouton en bas à droite à coté du numéro de version permet d'afficher des informations génériques sur les différents logiciels.



Lors de son lancement le logiciel vient se placer automatiquement dans la barre des tâches en bas à droite à côté de l'heure. Pour le quitter, vous pouvez soit utiliser le bouton de droite de la souris sur l'icône se trouvant dans la barre des tâches et choisir ***Quitter*** soit utiliser la combinaison de touche ALT-F4. Ce logiciel doit être utilisé sur le poste ou est située la base de données (le serveur de l'établissement). Pour le paramétrer référez vous à la documentation du logiciel ***Configuration***.

Paramètres : date et heure de la dernière synchronisation effectuée. Cette date permet de savoir à partir de quelle date les données vont être synchronisées. Pour la première synchronisation vous devez mettre la date du jour ou vous avez installé le logiciel, pour les autres synchronisations la date sera automatiquement renseignée par rapport à la dernière date de synchronisation complète.

Dernière synchronisation : liste des 10 dernières synchronisations. En double-cliquant sur une ligne le rapport correspondant à la synchronisation est affiché.

Etablissement : liste des établissements en cours de synchronisation. Lorsque vous sélectionnez un des établissements la liste de droite indique la progression de la synchronisation pour celui-ci.

Suivi : suivi du déroulement de la synchronisation.

2.1 RAPPORT



Début	Fin	Etat
11/10/2012 19:11:23		
11/10/2012 16:07:03		
11/10/2012 15:34:11		
11/10/2012 15:28:00		
11/10/2012 15:15:02		
11/10/2012 14:40:25		
11/10/2012 12:00:37		
11/10/2012 11:57:15		
10/10/2012 18:12:13		
10/10/2012 18:03:39		
10/10/2012 17:47:44	10/10/2012 17:55:13	Partielle
10/10/2012 16:17:17	10/10/2012 16:24:48	Partielle
10/10/2012 14:59:37	10/10/2012 15:13:42	OK

Liste des rapports des différentes synchronisations. Le bouton ***Imprimer*** permet l'impression du rapport sélectionné.

2.2 TEST

Permet d'effectuer un test de connexion avec tous les serveurs.

2.3 ANALYSER

Analyse les données des différentes bases et corrige automatiquement les différences pour que la prochaine synchronisation les intègre.

2.4 ARRETER

Arrête la synchronisation de la base de données et, si cela est configuré, envoi un email d'information.

2.5 MANUELLE

Effectue une synchronisation manuelle.

2.6 FERMER

Bascule le logiciel dans la barre des tâches en attente d'une synchronisation.